


Windows 8にCP-700のUSBドライバをインストールする方法


- ① 画面の右上端にマウスカーソルを持っていくと下図のようなアイコンが表示されます。ここで一番下の「設定」アイコンをクリック（タップ）します。



- ② すると、設定画面に切り替わりますので一番下の「PC設定の変更」をクリック（タップ）します。




- ③ PC設定画面で「全般」をクリック（タップ）します。




- ④ すると、右側に下図のような表示が現れるので、一番下の PC に起動をカスタマイズするという表示の今「すぐ再起動する」をクリック（タップ）します。



- ⑤ オプションの選択画面の「トラブルシューティング」をクリック（タップ）します。



- ⑥ トラブルシューティング画面では、「詳細オプション」をクリック（タップ）します。




⑦ 詳細オプション画面で「スタートアップ設定」をクリック（タップ）します。



⑧ スタートアップ設定画面で、「再起動」をクリック（タップ）します。



- ⑨ 「7) ドライバー署名の強制を無効にする」を指定して下さい。



この後、w i n d o w s が再起動しますのでC P - 7 0 0 をパソコンに接続し、U S B ドライバをインストールして下さい。

W i n d o w s 7 と同様に次のような表示が現れると思いますが、「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックしてインストールを続けて下さい。

